

Configurazione caselle e-mail e parametri di accesso ai Server

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE STANDARD

I dati di configurazione mail per ogni dispositivo sono:

Utilizzo Server IMAP per la ricezione mail:

- Server in entrata: IMAP
- Porta: 993
- Sicurezza: SSL/TLS
- Autenticazione: Password normale


Utilizzo Server SMTP per l'invio email:

- Server in uscita: SMTP
- Porta: 587
- Sicurezza: STARTTLS
- Autenticazione: Password normale


E' possibile con questi dati configurare la mail su qualsiasi dispositivo, nel proseguo della guida viene descritto nel preciso, il processo di configurazione su Mozilla Thunderbird.

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE SU MOZILLA THUNDERBIRD

Raccomandiamo la configurazione con protocollo IMAP al fine di evitare perdite di dati contenuti nella casella email (che potrebbero verificarsi utilizzando altri protocolli per lo scaricamento della posta).



Dopo aver aperto il programma selezioniamo il menù **Strumenti** e la voce **Impostazioni Account**



Nella finestra delle **Impostazioni Account** cliccare sul pulsante in basso **Azioni Account** e selezionare la voce **Aggiungi account di posta**

Impostazione account di posta

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password

Nella successiva finestra andremo ad inserire i dati richiesti per poi fare clic sul pulsante **Continua**

Impostazione account di posta

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password

Ricerca in corso dei parametri di configurazione nell'archivio dei fornitori di servizi internet di Mozilla

A questo punto vedremo Thunderbird che cerca di trovare automaticamente le impostazioni del server, attendiamo qualche secondo...

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione	
In entrata:	IMAP	postasicura.labquadro.net	993	SSL/TLS	Password normale
In uscita:	SMTP	postasicura.labquadro.net	587	STARTTLS	Password normale

Nome utente: xxxx

Compiliamo i campi come mostrato in figura:


Per configurare la casella IMAP inserire i seguenti dati:

- Server in entrata: IMAP
- Porta: 993
- Sicurezza: SSL/TLS
- Autenticazione: Password normale

Per configurare il server per l'invio della posta usare questi dati:

- Server in uscita: SMTP
- Porta: 587
- Sicurezza: STARTTLS
- Autenticazione: Password normale

Una volta inseriti tutti i dati clicchiamo sul pulsante **Crea un account**, se quest'ultimo non risulta ancora cliccabile facciamo clic sul pulsante **Riesaminare** ed attendiamo il termine della verifica delle impostazioni, una volta terminato il processo di verifica, se tutto risulta corretto, potremo cliccare sul pulsante **Crea un account** e terminare la procedura.



Ora l'account è correttamente configurato, al primo invio di una mail comparirà la finestra mostrata in figura nella quale dovremo inserire la password per il server della posta in uscita.

Tale password ci verrà richiesta ad ogni invio di mail a meno che non si spunti la casella Utilizzare Gestione password per memorizzare questa password, in tal modo diciamo al programma di ricordarsi la password e non ci verrà più richiesta.